

AUDITSOFT®

PREMIER SERVEUR



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

Lefebvre Dalloz

SOMMAIRE

INSTALLATION DU LOGICIEL

Avant l'installation

1. Préparation de l'installation
2. Installation
3. Activation du serveur
4. Paramétrage du serveur

MISE À JOUR DU LOGICIEL

Avant la mise à jour

1. Préparation de la mise à jour
2. Mise à jour

「INSTALLATION DU LOGICIEL」

AUDITSOFT®

PREMIER SERVEUR

AVANT L'INSTALLATION

ATTENTION

AUDITSOFT® PREMIER ne doit pas être présent sur le poste où est installé AUDITSOFT® PREMIER SERVEUR.

Points à vérifier avant l'installation

- 1 - Vous devez pouvoir accéder au disque dur.
- 2 - Vous devez posséder les droits d'administrateur.
- 3 - Vous devez disposer d'une connexion Internet.
- 4 - Toutes vos applications doivent être fermées.
- 5 - Vous disposez de votre N° CLIENT.

Restrictions

- Incompatible avec d'autres versions du composant Microsoft Access Database Engine.
- **Version utilisée pour les systèmes en 32 et 64 bits** : Microsoft Access Database Engine 2010 (English) version 14.0.7015.1000.

L'utilisation d'un VPN pour synchroniser avec AUDITSOFT ANYWHERE et AUDITSOFT PREMIER SERVEUR est fortement déconseillée et peut provoquer une altération des données des missions et les rendre inutilisables.

1. PREPARATION DE L'INSTALLATION

Configuration requise

- Processeur : 2 GHz ou supérieur
- Mémoire vive : 3 Go minimum
- Espace disque disponible : 100 Go
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® Serveur 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 ou versions ultérieures
- Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits)

2. INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Installation de Microsoft .NET Framework 4.6

Dans le premier temps de l'installation de votre produit AUDITSOFT®, lorsque vous lancerez l'exécution du setup (cf. procédures d'installation ci-dessous), une installation de Microsoft .NET Framework 4.6 peut s'effectuer.

À la fin de l'installation de Framework 4.6, votre poste redémarrera et l'installation d'AUDITSOFT® se lancera automatiquement.

À partir de la Landing Page : <http://www.efl.fr/auditsoft>

Cliquez sur le bouton « **J'installe** » pour lancer l'installation du produit.
Cliquez sur le bouton « **Exécuter** » pour lancer l'installation de la mise à jour.
L'installation se fait automatiquement au bout de quelques secondes.
Avec le navigateur Mozilla, cliquez sur le bouton « **Enregistrer** » pour copier le fichier **AUDITSOFT_PREMIER_SERVEUR.exe** sur votre disque dur.

Double-cliquez sur ce fichier et laissez-vous guider pour l'installation.
À l'option « Tout le monde » ou « Seulement moi », sélectionnez « Tout le monde ».

3. ACTIVATION DU SERVEUR

À l'affichage du message, copiez dans le répertoire **ASCentralPREMIER** le fichier de sérialisation **cliprod.bin.AXN** que vous avez reçu par mail.
A partir de l'écran **Initialisation du serveur PREMIER** vous devez saisir le **nom du poste serveur** et votre **N° CLIENT** que vous trouverez sur votre facture.
Si vous avez fermé le logiciel, ouvrez le répertoire **ASCentralPREMIER**, faites un clic droit sur le fichier **Initialisation_serveur_anywhere** et sélectionnez « **Exécuter en tant qu'administrateur** ».

4. PARAMÉTRAGE DU SERVEUR

À partir de l'écran **Initialisation du serveur PREMIER** cliquez sur « **Paramétrage** » et cliquez sur « **Récupération de l'ancien serveur** » pour intégrer vos données de paramétrage.

ATTENTION :

L'administration d'**AUDITSOFT® PREMIER SERVEUR** se fait maintenant directement à partir de votre poste **AUDITSOFT® PREMIER**.

Vous disposez d'un bouton d'accès à l'administration du serveur à partir de l'écran d'accueil **AUDITSOFT® PREMIER**.



「MISE À JOUR DU LOGICIEL」

AUDITSOFT®

PREMIER SERVEUR

AVANT LA MISE À JOUR

Points à vérifier avant l'installation

- 1 - Vous devez pouvoir accéder au disque dur.
- 2 - Vous devez posséder les droits d'administrateur.
- 3 - Vous devez disposer d'une connexion Internet.
- 4 - Toutes vos applications doivent être fermées.

1. PREPARATION DE LA MISE À JOUR

Configuration requise

- Processeur : 2 GHz ou supérieur
- Mémoire vive : 3 Go minimum - Définition écran: 720 x 1270 minimum
- Espace disque disponible : 100 Go
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® Serveur 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 ou versions ultérieures
- Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits)

2. MISE À JOUR

AVERTISSEMENT

Si l'installation n'arrive pas à arrêter le service pour lancer la mise à jour, vous devrez procéder de la manière suivante :

- Aller dans le gestionnaire des services
- Faire un clic droit sur « Service Serveur Premier AUDITSOFT »
 - Puis « Arrêter » avant de cliquer sur « Recommencer » sur la fenêtre d'installation

À partir de la Landing Page : <http://www.efl.fr/auditsoft>

Cliquez sur le bouton « **J'installe** » pour lancer l'installation du produit.
Cliquez sur le bouton « **Exécuter** » pour lancer l'installation de la mise à jour.
L'installation se fait automatiquement au bout de quelques secondes.
Avec le navigateur Mozilla, cliquez sur le bouton « **Enregistrer** » pour copier le fichier **AUDITSOFT_PREMIER_SERVEUR.exe** sur votre disque dur.

Double-cliquez sur ce fichier et laissez-vous guider pour l'installation.
À l'option « Tout le monde » ou « Seulement moi », sélectionnez « **Tout le monde** ».

ASSISTANCE TECHNIQUE



PAR TÉLÉPHONE

01 41 05 77 00

(Numéro non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00



SUR NOTRE SITE INTERNET

Connectez-vous sur www.efl.fr



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

Lefebvre Dalloz