

AUDITSOFT®

PREMIER



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

Lefebvre Dalloz

SOMMAIRE

INSTALLATION DU LOGICIEL

Avant l'installation

1. Préparation de l'installation
2. Installation
3. Activation de l'utilisateur principal
4. Déclaration des autres utilisateurs

MISE À JOUR DU LOGICIEL

Avant la mise à jour

1. Préparation de la mise à jour
2. Mise à jour

┌ INSTALLATION DU LOGICIEL ┐

AUDITSOFT®

PREMIER

AVANT L'INSTALLATION

Points à vérifier avant l'installation

1. Vous devez pouvoir accéder au disque dur.
2. Vous devez posséder les droits d'administrateur.
3. Vous devez disposer d'une connexion Internet.
4. Vous disposez de votre N° CLIENT.

1.PREPARATION DE L'INSTALLATION

Configuration requise

- Processeur : 2 GHz ou supérieur
- Mémoire vive : 8 Go minimum - Définition écran : 720 x 1270 minimum
- Espace disque minimum : 100 Go
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 10 ou versions ultérieures
- Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits)
- Applications : Internet Explorer 11 et suivants ou autre navigateur équivalent, Word et Excel sous Office 2013 (Office 2016 conseillé) et suivants , Adobe® Reader®9 ou logiciel équivalent.

REMARQUE

Vous devez être à jour des mises à jour de Microsoft® Windows® et du pack Office.

Restrictions

- Incompatible avec le **mode TSE**
- Ne fonctionne pas avec **Office 365 for Business Plans** (Incompatible avec des versions Office non installées sur le poste).
- Incompatible avec une installation sur un Serveur de Stockage en Réseau (**système NAS**).
- Incompatible avec un **Pack Office 2010 32 bits** installé sur un poste 64 bits.
- Incompatible avec d'autres versions du composant Microsoft Access Database Engine.
- **Version utilisée pour les systèmes en 32 et 64 bits** : Microsoft Access Database Engine 2010 (English) version 14.0.7015.1000.

- > Les systèmes de virtualisation (HyperV inclus) ne sont pas recommandés et peuvent entraîner des problèmes de stabilité du logiciel et des erreurs de synchronisation avec AUDITSOFT ANYWHERE et AUDITSOFT PREMIER SERVEUR.
- > L'utilisation d'un VPN pour synchroniser avec AUDITSOFT ANYWHERE et AUDITSOFT PREMIER SERVEUR est fortement déconseillée et peut provoquer une altération des données des missions et les rendre inutilisables.

2. INSTALLATION

À partir de la Landing Page : <http://www.efl.fr/auditsoft>

Cliquez sur le bouton « **J'installe** » pour lancer l'installation du produit.

Cliquez sur le bouton « **Exécuter** » pour lancer l'installation de la mise à jour.

L'installation se fait automatiquement au bout de quelques secondes.

Avec le navigateur Mozilla, cliquez sur le bouton « **Enregistrer** » pour copier le fichier **AUDITSOFT_PREMIER.exe** sur votre disque dur.

Double-cliquez sur ce fichier et laissez-vous guider pour l'installation.

À l'affichage de l'écran suivant, cliquez sur « **Accepter** ».



À l'option « **Tout le monde** » ou « **Seulement moi** », sélectionnez « **Tout le monde** ».

3. ACTIVATION DE L'UTILISATEUR PRINCIPAL

Copiez dans le répertoire **AS2013** le fichier de sérialisation **cliprod.bin.AXN** que vous avez reçu par Email.

Si vous êtes l'utilisateur principal, au lancement d'**AUDITSOFT®PREMIER** vous devez saisir votre **N° CLIENT** que vous trouverez sur votre facture et vous devez saisir **votre nom de poste**.

4. DÉCLARATION DES AUTRES UTILISATEURS

Si vous êtes l'utilisateur principal et que vous disposez de plusieurs licences :

- À partir de l'écran d'accueil AUDITSOFT PREMIER cliquez sur l'icône « **Gestion des licences** ».
- À partir de l'écran **Gestion des postes AUDITSOFT® PREMIER**, cliquez sur l'icône « **Ajout de poste** »  et saisissez l'adresse mail de l'utilisateur que vous souhaitez activer. 

L'utilisateur nouvellement déclaré recevra un Email avec le fichier de sérialisation qu'il devra copier dans le répertoire **AS2013** de son poste.

Une fois cette manipulation effectuée, l'utilisateur devra valider, après l'avoir éventuellement modifié, son **nom de poste** pour accéder à **AUDITSOFT® PREMIER**.

「MISE À JOUR DU LOGICIEL」

AUDITSOFT®

PREMIER

AVANT LA MISE À JOUR

Points à vérifier avant la mise à jour

1. Vous devez pouvoir accéder au disque dur.
2. Vous devez posséder les droits d'administrateur.
3. Vous devez disposer d'une connexion Internet.

1. PREPARATION DE LA MISE À JOUR

Configuration requise

- Processeur : 2 GHz ou supérieur
- Mémoire vive : 8 Go minimum - Définition écran : 720 x 1270 minimum
- Espace disque minimum : 100 Go
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 10 ou versions ultérieures
- Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits)
- Applications : Internet Explorer 11 et suivants ou autre navigateur équivalent, Word et Excel sous Office 2013 (Office 2016 conseillé) et suivants, Adobe® Reader®9 ou logiciel équivalent

REMARQUE

Vous devez être à jour des mises à jour de Microsoft® Windows® et du pack Office.

Restrictions

- Incompatible avec le **mode TSE**
- Ne fonctionne pas avec **Office 365 for Business Plans** (Incompatible avec des versions Office non installées sur le poste).
- Incompatible avec une installation sur un Serveur de Stockage en Réseau (**système NAS**).
- Incompatible avec un **Pack Office 2010 32 bits** installé sur un poste 64 bits.
- Incompatible avec d'autres versions du composant Microsoft Access Database Engine.
- **Version utilisée pour les systèmes en 32 et 64 bits** : Microsoft Access Database Engine 2010 (English) version 14.0.7015.1000.

- > Les systèmes de virtualisation (HyperV inclus) ne sont pas recommandés et peuvent entraîner des problèmes de stabilité du logiciel et des erreurs de synchronisation avec AUDITSOFT ANYWHERE et AUDITSOFT PREMIER SERVEUR.
- > L'utilisation d'un VPN pour synchroniser avec AUDITSOFT ANYWHERE et AUDITSOFT PREMIER SERVEUR est fortement déconseillée et peut provoquer une altération des données des missions et les rendre inutilisables.

2. MISE À JOUR

À partir de la Landing Page : <http://www.efl.fr/auditsoft>

Cliquez sur le bouton « **J'installe** » pour lancer l'installation du produit.


Cliquez sur le bouton « **Exécuter** » pour lancer l'installation de la mise à jour.

L'installation se fait automatiquement au bout de quelques secondes.

Avec le navigateur Mozilla, cliquez sur le bouton « **Enregistrer** » pour copier le fichier **AUDITSOFT_PREMIER.exe** sur votre disque dur.

Double-cliquez sur ce fichier et laissez-vous guider pour l'installation.

À l'affichage de l'écran suivant, cliquez sur « **Accepter** ».



À l'option « **Tout le monde** » ou « **Seulement moi** », sélectionnez « **Tout le monde** ».

ASSISTANCE TECHNIQUE



PAR TÉLÉPHONE

01 41 05 7700

(Numéro non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00



SUR NOTRE SITE INTERNET

Connectez-vous sur www.efl.fr



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

Lefebvre Dalloz